■設定に必要なおもな項目

項目名	設定値
ホストアドレス	[例]お客様のホームページアドレスが http://www.mm-m.ne.jp/taroの場合、 →www.mm-m.ne.jp
<b>ユーザーID</b> (FTPログインID)	お客様のホームページアドレスが http://www.nt.pial.jp/taro の場合、 →taro
<b>パスワード</b> (FTPパスワード)	* 初期設定はお客様がホームページアドレス取得時に入手されたパス ワードです。
ディレクトリ	<ul> <li>./</li> <li>* HTMLファイルや画像はこのディレクトリの下に転送してください。</li> <li>トップページのファイル名は「index.html」としてください。</li> </ul>



「NextFTP」を起動して、メニューバーの 「ホスト(F)」から、「接続(C)…」を選択 します。



ホストの設定	? 🛛
目 基本的な設定 / 高度な設定 2 ダ・	イヤルアップ 🥒 注意力の意味定
ホスト名(2) [MS ホストアドレス( <u>6</u> )	ユーザーD taro anonymous パスワード(P)
ホスト間はフォルダ(E) / ローカル開始フォルダ(L) C¥Homepage¥IJMS	プロトコルツ 「Pv4 マ 」 「持ち時間の 」 10 秒 転送モードツ 自動判定 マ 1 回
「切動和時のフォルダを保存(S)	パスワードをマスクしない
ホストにログインするためのFTP用のパスワー と、ホストに接続するたびにパスワードを聞、 メア用のパスワードとは異なります。	ードを入力します。パスワードを入力しない 合わせるようごなります。これは、シェアウ
ОК	キャンセル ヘルブ

「個人用」フォルダを選択して、「新規ホ スト(N)」ボタンをクリックします。

 「ホスト名(O)」: IMS と入力 ※任意の名前で構いません。

3.

- 「ホストアドレス(A)」:ホストアドレ スを入力 例) www.mm-m.ne.jp
- 「ユーザーID」: ユーザーID名 を入力 例) taro
- 「パスワード(P):」: FTPパスワード を入力
- 「ホスト開始フォルダ(F)」: ./ と入力
- 「ローカル開始フォルダ(L)」:アップ ロードするファイルを入れている転送元 のフォルダを指定 例) C:¥Homepage¥IMS

ストの設定		? 🛛
且 基本的功能定 🧹 高度な設定	3 ダイヤルアップ	🖋 注意为10.011段1定
漢字コード・改行コード	ホストの時差①	ファイアーウォール
ホスト漢字 無実換 🔽	◎時差なし	通常使3股定 ~
□-加浸字 無支換 🗸	O CHI LINE	PIPASVE-F
ホストファイル名 シフトJIS 💙	Click!	共通の設定。
ホストを対行コート"自動 🔽		SLI信号化
ファイルリスト		暗号化しない。
取得コマンド NLST -laL 💌	<b>ポート番号(P)</b>	マデー対接接を暗号化
▼キャッシュ使用 □セッション間	21 標準	
101210-014-01		フォルク同時変更
		<ul> <li>小文子ファイル名</li> <li>DL5(ムスタック端持</li> </ul>
116Caci 🗸		■ UL91ムス9ン7 維持
		■タイムアウト防止
		<ul> <li>ロクを記録</li> <li>事材相関本待う</li> </ul>
		■パーミッション自動変更
		(=)
	OK	キャンセル ヘルフ

4-a. 「高度な設定」タブを選択。

- 4-b. 「ファイアーウォール」の枠内
  ・「PASVモード」: チェックする
- 4-c. 「ファイルリスト」の枠内
  ・「取得コマンド」で LIST を選択します。

「OK」ボタンをクリックして、設定完了 です。